

Инструкция по активации и использованию режима управления отображением таблицы для заданий с табличным вводом ответа


Используйте настоящую инструкцию **только** в случае отсутствия технической возможности установки разрешения экрана в соответствии с требованиями: не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали. До начала применения описанного режима рекомендуется проверить возможность установки требуемого разрешения экрана, в том числе путем замены монитора.

При использовании разрешения экрана ниже требуемого для заданий с табличным вводом ответа задания КИМ могут **перекрываться** таблицей. При выявлении данной ситуации при проведении контроля технической готовности или при прохождении участником экзамена необходимо активировать **режим управления отображением таблицы**.



I. Активация режима управления отображением таблицы

Для активации **режима управления отображением таблицы** на станции КЕГЭ выполните следующие действия:


- 1) Перейдите на страницу «Подготовка станции КЕГЭ» (во время проведения экзамена *потребуется перезапуск станции КЕГЭ*).
- 2) Находясь на странице «Подготовка станции КЕГЭ» нажмите ссылку «**О программе**».
- 3) В окне «О программе» выполните **двойной щелчок** левой кнопкой мыши по иконке станции КЕГЭ.



- 4) В открывшемся окне введите пароль технического специалиста и нажмите кнопку «**Продолжить**».



В результате режим управления отображением таблицы будет активирован.




После включения режима управления отображением таблицы выполните активацию ключа доступа к ЭМ и чтение загруженных КИМ согласно стандартной процедуре.

Важно. В случае включения режима управления отображением таблицы во время выполнения экзаменационной работы продолжительность экзамена для участника **не увеличивается**.

При необходимости страница «II. Использование функции управления отображением таблицы» может быть выдана участнику КЕГЭ, выполняющему экзаменационную работу на станции, не соответствующей техническим требованиям к разрешению после включения режима управления отображением таблицы.

II. Использование функции управления отображением таблицы

- В случае, если текст задания КИМ скрыт таблицей для ввода ответов, используйте кнопку «**Скрыть таблицу**». После нажатия на кнопку таблица будет скрыта.



- Для включения отображения таблицы и ввода ответа нажмите на кнопку «**Показать таблицу**». После нажатия на кнопку таблица будет снова отображаться.

